



# CURA refuse de découper votre forme et l'affiche rayée à l'écran ?

Il peut arriver que le logiciel CURA affiche votre forme "rayée" et une bordure grise sur le côté du plateau d'impression, ainsi qu'un message d'erreur lorsqu'on essaie de découper la forme :



On voit pourtant que cet objet rentre dans le plateau.

Le bord gris est dû à l'option d'adhésion de CURA, même si celle-ci n'est pas cochée dans les réglages :



Il faut choisir la valeur **None** dans l'option *Build Plate Adhesion Type* (Type d'adhérence du plateau à **Aucun** )

# Print settings



Profile

Super Quality - 0.12mm



adhes



Support Brim Line Count



20

Support Interface Density



33.333

%

Support Floor Density



33.333

%



## Build Plate Adhesion



Build Plate Adhesion Type



Skirt



Dual Extrusion

Skirt



Experimental

Brim

Small Feature Speed

Raft

Small Feature Initial Layer Speed

None

< Recommended